

Patron Rib Stitch

Incl: Tutoriel pour doublure
+ pochette à fermeture éclair

Modèle: Rib Stitch.

Dimensions: 24 x 4 x H 18 cm/Cosy fil* 250 g.

*Double fil: 14 demi-br r/a /10 cm.

Crochet: 4,5 - 5,0 mm.

Les poignées et fermetures pour la collection de sacs Go handmade ont été faites dans les meilleurs matériaux et magnifiquement assemblées par des mains compétentes.



Crocheté en Go handmade Cosy - Un mélange de coton superbement doux de haute qualité qui ne se déforme pas. 60% Coton/40% Acrylique. 50 g/100 m



Tous nos sacs viennent avec la doublure - la doublure donne un fini particulier, un aspect extravagant et une belle impression de qualité. Par ailleurs, la doublure assure le maintien de la forme du sac.



Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2018

BON À SAVOIR AU SUJET DU PATRON

Crochet, taille et tension

Ce patron est supposé être croché avec une tension moyenne pour obtenir l'effet désiré. La taille finale pourrait varier de quelques cm en plus ou moins selon la tension.

Si la tension pour ce patron semble difficile, il est recommandé d'utiliser un mètre à mesurer régulièrement.

Crochet : 4,5 - 5,0 mm

Tension : 14 demi-br r/a = 10 cm

La Doublure

Nous avons ajouté une doublure pour chacun de nos sacs – une belle doublure donne le fini, le look extravagant et le sentiment de qualité de haut de gamme. La doublure a également une fonction très importante – elle maintient le sac dans sa forme.

Anses et Accessoires de Votre Sac

Dans la large collection d'accessoires pour sacs Go handmade, vous trouverez tout pour donner la touche finale à votre sac – anses, sangles et lanières, tissu, boutons, etc.

ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS

chaîn	Chaînette / maille en l'air
mc	Maille coulée
ms	Maille serrée
demi-br	Demi-bride
demi-br r/a	Demi-bride en relief arrière. Faire une boucle autour du crochet, passer le crochet entre les pieux par l'arrière du travail à droite de la demi-br où la boucle commence. Passer le crochet autour du pieu et tirer le fil au travers vers l'arrière. Terminer comme une demi-br normale.
chaîn tour	Chaînette tournante, une chaînette puis retourner le travail.
(..)	À la fin du rang/rond, le chiffre indique le nombre total de mailles.

Le sac Rib Stitch est croché avec le fil en double.

Sac Rib Stitch

Taille: 24 x 4 x H 18 cm

Base

Monter une chaînette de base de 50 chaîn. (50)

Finir avec 2 chaîn tour.

- 1.) Commencer dans la 3e m à partir du crochet et crocheter 50 demi-br. (50)
Finir avec 1 chaîn tour.
2. - 36.) 50 demi-br r/a. (50)
L'on obtient 18 côtes au total.

Assemblage

Parois:


Plier la partie de base au centre (image 1), le sac à l'envers (intérieur dehors).



Crocheter les côtés ensemble par l'intérieur avec un bout de fil simple.

Commencer par le haut et crocheter en ms vers le bas (images 2 - 3).

A env. 4 cm du bas crocheter à travers d'env. 3 côtes avec des mc (images 4 - 5).

Le premier côté est terminé – finir l'autre côté de la même façon.





6 A: Image 2 - 3. B: Image 4 - 5.

Bordure du haut :

Tourner le sac à l'envers (intérieur dehors).

Commencer d'un côté sur le haut et crocheter 4 rangs de mc en tenant le fil en double.

Arrêter les fils.

La partie crochet est maintenant terminée, et le sac est prêt pour l'assemblage (pages 23 - 24) et l'ajout de la fermeture éclair, la doublure, la lanière, etc.



Instructions universelles pour la doublure du sac et pochette intérieure avec fermeture éclair

Toujours lire les instructions en entier avant de commencer
– elles contiennent des détails importants pour une compréhension complète du projet.

Doublure pour le sac:

1. Poser le sac sur le matériel de doublure et dessiner le contour du sac avec de la craie ou un crayon.
Découper selon la ligne – couper en deux morceaux égaux, donc deux pièces de la même taille. Notez que si le sac doit avoir un fond plat, la hauteur du tissu de doublure doit être ajustée en conséquence.
2. Coudre trois côtés ensemble avec des points arrière.
Si votre sac a un fond plat, ajouter cela à la hauteur avant de couper le tissu. Il est peut-être avantageux d'attendre pour la coupe finale du tissu de doublure jusqu'à ce que le fond plat ait été cousu.
3. Faire la base comme suit: Poser la doublure déjà cousue sur une surface plate (image 8), et dans chacun des deux coins, "tirer" le tissu en l'éloignant des coins – maintenant le tissu forme un morceau plat et un "triangle" (de chaque côté) (image 9). Coudre les deux triangles à la place désirée dépendamment de la taille du fond souhaitée (décider du nombre de cm). Lorsque les deux triangles sont cousus, le fond du sac est fini (image 10).
4. Lorsque le fond est terminé, c'est une bonne idée de placer la doublure dans le sac afin de mesurer correctement la hauteur nécessaire. Laisser la doublure dans le sac et couper à la hauteur désirée. Avant de couper il est également possible de considérer une bordure pliée. Ceci donne une jolie transition à l'intérieur du sac. Coudre la doublure en place avec des points invisibles.



Pochette intérieure avec fermeture éclair:

5. Une pochette est faite de deux morceaux identiques de tissu de doublure, cousus ensemble sur trois côtés.
6. Coudre le dos de la fermeture éclair au devant de l'un des deux morceaux de tissu. Plier le bord de l'autre morceau de façon à ce que les deux pièces se trouvent face à face du bon côté et soient toujours de taille identique. La pochette est maintenant terminée.

Poser la pochette dans la doublure du sac:

7. Placer la pochette où elle devrait se trouver, l'épingler et dessiner une ligne où l'ouverture de la fermeture éclair devrait être. L'ouverture peut être plus petite que la fermeture éclair; la longueur en surplus se trouvera alors à l'intérieur de la pochette.
8. Couper le tissu à la ligne marquée pour l'ouverture. Couper deux petites encoches d'environ 0,5 cm de chaque côté de l'ouverture – ceci pour assurer une finition plus jolie.
9. Replier les encoches (image 11).
10. Ajouter la pochette, la fermeture éclair vers le haut, sur le côté intérieur du sac afin qu'elle s'aligne avec l'ouverture dans la doublure. Coudre avec des points arrière (image 12-13).

*Vous avez maintenant fait la doublure avec une poche à fermeture à glissière.
Fixez la doublure au sac avec des points invisibles.*



Bon à savoir

La collection Go handmade est développée et faite main par les mains expertes - de personnes passionnées qui aiment leur métier.

Taille du crochet & tension

Rib Stitch sac est crocheté afin de rencontrer ce que nous estimons être une tension moyenne et bien adaptée à l'animal.

Chacun crochète de façon très différente : certain(e)s crochètent avec un crochet de 2,0 mm et obtiennent la même taille et qualité qu'une personne qui travaille avec un crochet 4,0 mm. Nous devons ces connaissances à l'équipe de crocheteurs/-euses qui nous rejoignent. La clé pour obtenir une taille spécifique réside pour la plupart dans la manière de crocheter/les mains/le savoir-faire plutôt que dans la taille du crochet.

Nous vous recommandons donc une gamme de tailles de crochet: 4,5 – 5,0 mm.

Dans la large collection d'accessoires pour sacs Go handmade, vous trouverez tout pour donner la touche finale à votre sac - anses, sangles et lanières, tissu, boutons, etc.

