

Patron Chanel Stitch

Incl: Tutoriel pour doublure
+ pochette à fermeture éclair

Modèle: Chanel Stitch.

Dimensions: 18,5 x 6 x H 12,5 cm/Cosy fil* 150 g.

Dimensions: 22 x 6 x H 16 cm/Cosy fil* 250 g.

*Double fil: 15 demi-br/10 cm.

Crochet: 3,5 - 4,5 mm.

La collection de fermetures pour sacs et sacs à main Go handmade est petite mais exclusive et classique, le résultat du meilleur artisanat. La création de ces fermetures est un processus avancé qui requiert du talent, de la précision et une grande compétence. La passion indispensable pour la meilleure qualité de cet artisanat.



Crocheté en Go handmade Cosy - Un mélange de coton superbement doux de haute qualité qui ne se déforme pas. 60% Coton/40% Acrylique, 50 g/100 m.



Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2019



Tous nos sacs viennent avec la doublure – la doublure donne un fini particulier, un aspect extravagant et une belle impression de qualité. Par ailleurs, la doublure assure le maintien de la forme du sac.



BON À SAVOIR AU SUJET DU PATRON

Crochet, taille et tension

Il est recommandé de crocheter plutôt serré pour obtenir l'aspect souhaité.

La taille finale pourrait varier de quelques cm en plus ou moins selon la tension.

Si la tension pour ce patron semble difficile, il est recommandé d'utiliser un mètre à mesurer régulièrement.

Crochet: 3,5 - 4,5 cm

Tension: 15 demi-br = 10 cm

La Doublure

Nous avons ajouté une doublure pour chacun de nos sacs – une belle doublure donne le fini, le look extravagant et le sentiment de qualité de haut de gamme. La doublure a également une fonction très importante – elle maintient le sac dans sa forme.

Anses et Accessoires de Votre Sac

Dans la large collection d'accessoires pour sacs Go handmade, vous trouverez tout pour donner la touche finale à votre sac – anses, sangles et lanières, tissu, boutons, etc.

ABRÉVIATIONS & DÉFINITIONS

chaîn	Chaînette, maille en l'air
m	Maille
demi-br	Demi-bride
ba	Brin arrière
bd	Brin devant
chaîn tour	Chaînette tournante, une chaînette puis retourner le travail
(..)	À la fin de la ligne, le chiffre indique le nombre total de mailles.

! Le sac Chanel Stitch est croché avec le fil en double.

Sac à main "Chanel Stitch"

Petit taille: 18,5 x 6 x H 12,5 cm

Fond

Crocheter une chaînette de base de 28 chaîn.

Crocheter en rangs.

1.) Commencer à la 2^e chaîn après le crochet et crocheter 27 demi-br. (27)
Terminer avec 2 chaîn tour.

Rangs 2 à 43 commencent dans la 3^e m à partir du crochet.

2. - 13.) 1 demi-br dans chaque m. (27)
Terminer avec 2 chaîn tour.

14.) 1 demi-br dans chaque ba. (27)
Terminer avec 2 chaîn tour.

15. - 20.) 1 demi-br dans chaque m. (27)
Terminer avec 2 chaîn tour.

21.) 1 demi-br dans chaque bd. (27)
Terminer avec 2 chaîn tour.

22. - 33.) 1 demi-br dans chaque m. (27)
Terminer avec 2 chaîn tour.

34.) 1 demi-br dans chaque ba. (27)
Terminer avec 2 chaîn tour.

35. - 37.) 1 demi-br dans chaque m. (27)
Terminer avec 2 chaîn tour.

38.) 1 demi-br dans chaque ba. (27)
Terminer avec 2 chaîn tour.

39. - 42.) 1 demi-br dans chaque m. (27)
Terminer avec 2 chaîn tour.

43.) 1 demi-br dans chaque m. (27)

Finir et couper, arrêter les fils – le fond est terminée.

Côté (2 x)

Crocheter du bas vers le haut.

Crocheter une chaînette de 11 chaîn.

Crocheter en rangs.

- 1.) Commencer à la 2^e m à partir du crochet et crocheter 10 demi-br. (10)
Terminer avec 2 chaîn tour.
2. - 6.) Commencer à la 3^e m à partir du crochet, 1 demi-br dans chaque m. (10)
Terminer avec 2 chaîn tour.
- 7.) Commencer à la 4^e m à partir du crochet, 1 demi-br dans chaque m. (9)
Terminer avec 2 chaîn tour.
- 8.) Commencer à la 4^e m à partir du crochet, 1 demi-br dans chaque m. (8)
Terminer avec 2 chaîn tour.
- 9.) Commencer à la 3^e m à partir du crochet, 1 demi-br dans chaque m. (8)
Terminer avec 2 chaîn tour.
- 10.) Commencer à la 4^e m à partir du crochet, 1 demi-br dans chaque m. (7)
Terminer avec 2 chaîn tour.
- 11.) Commencer à la 4^e m à partir du crochet, 1 demi-br dans chaque m. (6)
Terminer avec 2 chaîn tour.
- 12.) Commencer à la 3^e m à partir du crochet, 1 demi-br dans chaque m. (6)

*Finir et couper, arrêter les fils. Couper environ 100 cm de fil pour l'assemblage.
Le premier côté est terminé – travailler l'autre côté de la même manière.*

Sac à main "Chanel Stitch"

Grand taille: 22 x 6 x H 16 cm

Fond

Crocheter une chaînette de base de 34 chaîn.

Crocheter en rangs.

1.) Commencer à la 2^e m à partir du crochet et crocheter 33 demi-br. (33)
Terminer avec 2 chaîn tour.

Rangs 2 à 57 commencent dans la 3^e m à partir du crochet.

2. - 17.) 1 demi-br dans chaque m. (33)
Terminer avec 2 chaîn tour.

18.) 1 demi-br dans chaque ba. (33)
Terminer avec 2 chaîn tour.

19. - 24.) 1 demi-br dans chaque m. (33)
Terminer avec 2 chaîn tour.

25.) 1 demi-br in every bd. (33)
Terminer avec 2 chaîn tour.

26. - 41.) 1 demi-br dans chaque m. (33)
Terminer avec 2 chaîn tour.

42.) 1 demi-br dans chaque ba. (33)
Terminer avec 2 chaîn tour.

43. - 45.) 1 demi-br dans chaque m. (33)
Terminer avec 2 chaîn tour.

46.) 1 demi-br dans chaque ba. (33)
Terminer avec 2 chaîn tour.

47. - 54.) 1 demi-br dans chaque m. (33)
Terminer avec 2 chaîn tour.

55.) 1 demi-br dans chaque m. (33)

Finir et couper, arrêter les fils – le fond est terminée.

Côté (2 x)

Crocheter du bas vers le haut.

Crocheter une chaînette de 11 chaîn.

Crocheter en rangs.

- 1.) Commencer à la 2^e m à partir du crochet et crocheter 10 demi-br. (10)
Terminer avec 2 chaîn tour.
2. - 8.) Commencer à la 3^e m à partir du crochet, 1 demi-br dans chaque m. (10)
Terminer avec 2 chaîn tour.
- 9.) Commencer à la 4^e m à partir du crochet, 1 demi-br dans chaque m. (9)
Terminer avec 2 chaîn tour.
- 10.) Commencer à la 4^e m à partir du crochet, 1 demi-br dans chaque m. (8)
Terminer avec 2 chaîn tour.
11. - 12.) Commencer à la 3^e m à partir du crochet, 1 demi-br dans chaque m. (8)
Terminer avec 2 chaîn tour.
- 13.) Commencer à la 4^e m à partir du crochet, 1 demi-br dans chaque m. (7)
Terminer avec 2 chaîn tour.
- 14.) Commencer à la 4^e m à partir du crochet, 1 demi-br dans chaque m. (6)
Terminer avec 2 chaîn tour.
- 15.) Commencer à la 3^e m à partir du crochet, 1 demi-br dans chaque m. (6)
Terminer avec 2 chaîn tour.
- 16.) Commencer à la 3^e m à partir du crochet, 1 demi-br dans chaque m. (6)

*Finir et couper, arrêter les fils. Couper environ 100 cm de fil pour l'assemblage.
Le premier côté est terminé – travailler l'autre côté de la même manière.*

Assemblage des côtés latéraux

Avec un fil simple, coudre les côtés à la base.


Tourner la paroi avec le côté étroit vers le haut.

Commencer à coudre à partir du coin du haut avec des points arrière.

Coudre le long du côté vers le fond et vers le haut de l'autre côté, vers le 2^e coin du haut du côté.

Ne pas oublier de poser les points en face l'un de l'autre.

Le sac est terminé et prêt pour l'ajout de divers accessoires, doublure (voir pages 10-11), fermeture(s) éclair, lanières, etc.



Montage de la fermeture

*Pousser la fermeture dans le haut du rebord du sac.
Attacher les 2 vis au dos (intérieur du sac).*

L'autre morceau a des «pattes » au dos. Note: la petite fermeture a 2 « pattes » tandis que la fermeture plus large en a 4.

Passer les «pattes» à travers le devant du sac pour rencontrer le premier morceau de la fermeture.

Placer la plaque de montage fournie par-dessus les 2 « pattes » et plier les « pattes » l'une vers l'autre. S'il y a plus de 2 « pattes », répéter le processus (image 2).

Le montage de la fermeture est terminé.



Instructions universelles pour la doublure du sac et pochette intérieure avec fermeture éclair

Toujours lire les instructions en entier avant de commencer
– elles contiennent des détails importants pour une compréhension complète du projet.

Doublure pour le sac:

1. Poser le sac sur le matériel de doublure et dessiner le contour du sac avec de la craie ou un crayon.
Découper selon la ligne – couper en deux morceaux égaux, donc deux pièces de la même taille. Notez que si le sac doit avoir un fond plat, la hauteur du tissu de doublure doit être ajustée en conséquence.
2. Coudre trois côtés ensemble avec des points arrière.
Si votre sac a un fond plat, ajouter cela à la hauteur avant de couper le tissu. Il est peut-être avantageux d'attendre pour la coupe finale du tissu de doublure jusqu'à ce que le fond plat ait été cousu.
3. Faire la base comme suit: Poser la doublure déjà cousue sur une surface plate (image 3), et dans chacun des deux coins, "tirer" le tissu en l'éloignant des coins – maintenant le tissu forme un morceau plat et un "triangle" (de chaque côté) (image 4). Coudre les deux triangles à la place désirée dépendamment de la taille du fond souhaitée (décider du nombre de cm). Lorsque les deux triangles sont cousus, le fond du sac est fini (image 5).
4. Lorsque le fond est terminé, c'est une bonne idée de placer la doublure dans le sac afin de mesurer correctement la hauteur nécessaire. Laisser la doublure dans le sac et couper à la hauteur désirée. Avant de couper il est également possible de considérer une bordure pliée. Ceci donne une jolie transition à l'intérieur du sac. Coudre la doublure en place avec des points invisibles.



Pochette intérieure avec fermeture éclair:

5. Une pochette est faite de deux morceaux identiques de tissu de doublure, cousus ensemble sur trois côtés.
6. Coudre le dos de la fermeture éclair au devant de l'un des deux morceaux de tissu. Plier le bord de l'autre morceau de façon à ce que les deux pièces se trouvent face à face du bon côté et soient toujours de taille identique. La pochette est maintenant terminée.

Poser la pochette dans la doublure du sac:

7. Placer la pochette où elle devrait se trouver, l'épingler et dessiner une ligne où l'ouverture de la fermeture éclair devrait être. L'ouverture peut être plus petite que la fermeture éclair; la longueur en surplus se trouvera alors à l'intérieur de la pochette.
8. Couper le tissu à la ligne marquée pour l'ouverture. Couper deux petites encoches d'environ 0,5 cm de chaque côté de l'ouverture – ceci pour assurer une finition plus jolie.
9. Replier les encoches (image 6).
10. Ajouter la pochette, la fermeture éclair vers le haut, sur le côté intérieur du sac afin qu'elle s'aligne avec l'ouverture dans la doublure. Coudre avec des points arrière (image 7-8).

*Vous avez maintenant fait la doublure avec une poche à fermeture à glissière.
Fixez la doublure au sac avec des points invisibles.*



Bon à savoir

La collection Go handmade est développée et faite main par les mains expertes - de personnes passionnées qui aiment leur métier.

Taille du crochet + tension

Chanel Stitch sac est croché afin de rencontrer ce que nous estimons être une tension plutôt serré pour et bien adaptée. Chacun crochète de façon très différente : certain(e)s crochètent avec un crochet de 2,0 mm et obtiennent la même taille et qualité qu'une personne qui travaille avec un crochet 4,0 mm. Nous devons ces connaissances à l'équipe de crocheteurs/-euses qui nous rejoignent. La clé pour obtenir une taille spécifique réside pour la plupart dans la manière de crocheter/les mains/le savoir-faire plutôt que dans la taille du crochet.

Nous vous recommandons donc une gamme de tailles de crochet: 3,5 - 4,5 mm.

Dans la large collection d'accessoires pour sacs Go handmade, vous trouverez tout pour donner la touche finale à votre sac - anses, sangles et lanières, tissu, boutons, etc.

