

Patron Dotty Stitch

Incl: pas-à-pas, photos (25).
Tutoriel pour doublure
+ pochette à fermeture éclair.

Modèle: Dotty Stitch.

Dimensions: 23 x 7 x H 13,5 cm/Cosy fil* 125 g.

Dimensions.: 26 x 7 x H 15,5 cm/Cosy fil* 175 g.

*Double fil: 15 hStb/10 cm.

Crochet: 3,5 - 4,5 mm.

La grande collection d'accessoires Go handmade est faite pour tous ceux et toutes celles qui aiment être créatifs/créatives et faire leurs propres sacs. Le travail derrière chaque petit morceau est extensif et difficile, que ce soit les couturiers ou les mains fortes qui assurent que tous les morceaux métalliques soient en parfait état.



Crocheté en Go handmade Cosy - Un mélange de coton superbement doux de haute qualité qui ne se déforme pas. 60% Coton/40% Acrylique, 50 g/100 m.



Tous nos sacs viennent avec la doublure - la doublure donne un fini particulier, un aspect extravagant et une belle impression de qualité. Par ailleurs, la doublure assure le maintien de la forme du sac.



Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2019



*Dans la collection d'accessoires Go handmade
l'on trouve un choix délicat de fermetures éclair
assorties aux couleurs du fil Cosy.*



BON À SAVOIR AU SUJET DU PATRON

Crochet, taille et tension

Ce patron devrait être croché avec une tension normale à ferme/serrée pour obtenir le résultat souhaité.

La taille finale pourrait varier de quelques cm en plus ou moins selon la tension.

Si la tension pour ce patron semble difficile, il est recommandé d'utiliser un mètre à mesurer régulièrement.

Crochet: 3,5 - 4,5 cm

Tension: 15 demi-br = 10 cm

La Doublure

Nous avons ajouté une doublure pour chacun de nos sacs – une belle doublure donne le fini, le look extravagant et le sentiment de qualité de haut de gamme. La doublure a également une fonction très importante – elle maintient le sac dans sa forme.

Anses et Accessoires de Votre Sac

Dans la large collection d'accessoires pour sacs Go handmade, vous trouverez tout pour donner la touche finale à votre sac – anses, sangles et lanières, tissu, boutons, etc.

Le sac Dotty Stitch est croché avec le fil en double.

ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS

| | |
|---------------|--|
| m | Maille |
| spir | Spirale |
| r | Rang |
| chaîn | Chaînette / maille en l'air |
| mc | Maille coulée |
| ms | Maille serrée |
| demi-br | Demi-bride |
| PBA | Par le brin arrière. |
| PBD | Par le brin devant. |
| 1 demi-br aug | Augmentation – plusieurs m dans chaque m. |
| * * | Répéter les instructions entre les * aussi souvent qu'indiqué après le x. |
| (..) | À la fin de la ligne, le chiffre indique le nombre total de mailles pour les deux tailles. Les nombres pour le grand sac sont indiqués entre parenthèses. Tailles : petit sac (grand sac) S'il s'agit enfin du nombre total de points pour la ligne. |

CROCHETER EN SPIRALE – QU'EST-CE QUE C'EST ?

Crocheter en spirale n'est rien d'autre que crocheter en ronds. Par exemple, une fois que la chaînette de base est crochée en tant que point de départ pour le sac, le travail se poursuit de rond en rond autour de la chaînette.

La partie la plus importante de crocheter en spirale est de continuer en ronds sans jamais finir un rang avec une maille coulée, mais de continuer en rond.

Le sac peut également être croché avec le fil simple. Pour obtenir le même effet, il convient d'ajouter plus de mailles, par exemple :

25 chaîn / 5 demi-br

30 chaîn / 10 demi-br

Lorsque l'on n'utilise qu'un simple fil, le sac ne sera pas aussi robuste et compact qu'en utilisant le fil en double.

Sac Dotty Stitch – en deux tailles


Petit : 23 x 7 x H 13,5 cm (Grand : 26 x 7 x H 15,5 cm)

Base

Crocheter une chaînette de base avec 15 (21) chaîn (image 1).

La base est crochétée en spirale – crocheter continuellement autour de la chaînette de base.

- 1.) 1 demi-br dans la 2^e m (images 2 - 3),
1 demi-br PBA dans les prochaines 12 (18) m, 5 demi-br aug dans la dernière m.
Continuer de l'autre côté de la chaînette de base avec 1 demi-br PBD dans les prochaines 12 (18) m (images 4 - 5), 4 demi-br aug dans la dernière m (image 6). 34 (46)



- 2.) 2 demi-br dans la prochaine m (image 7), 1 demi-br dans les prochaines 12 (18) m,
2 demi-br dans la prochaine m x 5, 1 demi-br dans les prochaines 12 (18) m,
2 demi-br dans la prochaine m x 4 (image 8). 44 (56)



- 3.) 1 demi-br dans la prochaine m, 2 demi-br dans la prochaine m,
1 demi-br dans les prochaines 12 (18) m,
1 demi-br dans la prochaine m, 2 demi-br dans la prochaine m x 5,
1 demi-br dans les prochaines 12 (18) m,
1 demi-br dans la prochaine m, 2 demi-br dans la prochaine m x 4
(image 9). 54 (66)



- 4.) 1 demi-br dans les prochaines 2 m, 2 demi-br dans la prochaine m,
1 demi-br dans les prochaines 12 (18) m,
* 1 demi-br dans les prochaines 2 m, 2 demi-br dans la prochaine m* x 5,
1 demi-br dans les prochaines 12 (18) m,
* 1 demi-br dans les prochaines 2 m, 2 demi-br dans la prochaine m* x 4
(images 10 - 11). 64 (76)

Note:

Placer un marqueur dans la dernière m de la base pour identifier le début du compte.



Les parois

Continuer directement de la base en spirale. Placer un marqueur dans la première m de chaque rond afin de garder le contrôle des débuts et fins de chaque rang.

Les côtés sont travaillés en demi-br tout au long.

Pour le petit sac, répéter x 15 ronds, et pour le grand sac x 17 ronds (images 12 - 13).



Bordure du haut

Continuer directement des parois.

Rond final: 1 ms, 1 chaîn dans les prochaines 63 (75) m (images 14 - 19).




La partie crochet du sac est maintenant terminée, et il est prêt pour assemblage, ajout de fermeture éclair, doublure (pages 8 - 9), sangles, etc.

Instructions universelles pour la doublure du sac et pochette intérieure avec fermeture éclair

Toujours lire les instructions en entier avant de commencer
– elles contiennent des détails importants pour une compréhension complète du projet.

Doublure pour le sac:

1. Poser le sac sur le matériel de doublure et dessiner le contour du sac avec de la craie ou un crayon. Découper selon la ligne – couper en deux morceaux égaux, donc deux pièces de la même taille. Notez que si le sac doit avoir un fond plat, la hauteur du tissu de doublure doit être ajustée en conséquence.
2. Coudre trois côtés ensemble avec des points arrière. Si votre sac a un fond plat, ajouter cela à la hauteur avant de couper le tissu. Il est peut-être avantageux d'attendre pour la coupe finale du tissu de doublure jusqu'à ce que le fond plat ait été cousu.
3. Faire la base comme suit: Poser la doublure déjà cousue sur une surface plate (image 20), et dans chacun des deux coins, "tirer" le tissu en l'éloignant des coins – maintenant le tissu forme un morceau plat et un "triangle" (de chaque côté) (image 21). Coudre les deux triangles à la place désirée dépendamment de la taille du fond souhaitée (décider du nombre de cm). Lorsque les deux triangles sont cousus, le fond du sac est fini (image 22).
4. Lorsque le fond est terminé, c'est une bonne idée de placer la doublure dans le sac afin de mesurer correctement la hauteur nécessaire. Laisser la doublure dans le sac et couper à la hauteur désirée. Avant de couper il est également possible de considérer une bordure pliée. Ceci donne une jolie transition à l'intérieur du sac. Coudre la doublure en place avec des points invisibles.



Pochette intérieure avec fermeture éclair:

5. Une pochette est faite de deux morceaux identiques de tissu de doublure, cousus ensemble sur trois côtés.
6. Coudre le dos de la fermeture éclair au devant de l'un des deux morceaux de tissu. Plier le bord de l'autre morceau de façon à ce que les deux pièces se trouvent face à face du bon côté et soient toujours de taille identique. La pochette est maintenant terminée.

Poser la pochette dans la doublure du sac:

7. Placer la pochette où elle devrait se trouver, l'épingler et dessiner une ligne où l'ouverture de la fermeture éclair devrait être. L'ouverture peut être plus petite que la fermeture éclair; la longueur en surplus se trouvera alors à l'intérieur de la pochette.
8. Couper le tissu à la ligne marquée pour l'ouverture. Couper deux petites encoches d'environ 0,5 cm de chaque côté de l'ouverture – ceci pour assurer une finition plus jolie.
9. Replier les encoches (image 23).
10. Ajouter la pochette, la fermeture éclair vers le haut, sur le côté intérieur du sac afin qu'elle s'aligne avec l'ouverture dans la doublure. Coudre avec des points arrière (image 24-25).

*Vous avez maintenant fait la doublure avec une poche à fermeture à glissière.
Fixez la doublure au sac avec des points invisibles.*



Bon à savoir

La collection Go handmade est développée et faite main par les mains expertes - de personnes passionnées qui aiment leur métier.

Taille du crochet + tension

La tension pour le sac Dotty Stitch est considéré être normale à ferme/serrée.

Chacun crochète de façon très différente: certain(e)s crochètent avec un crochet de 2,0 mm et obtiennent la même taille et qualité qu'une personne qui travaille avec un crochet 4,0 mm. Nous devons ces connaissances à l'équipe de crocheteurs/-euses qui nous rejoignent. La clé pour obtenir une taille spécifique réside pour la plupart dans la manière de crocheter/les mains/le savoir-faire plutôt que dans la taille du crochet.

Nous vous recommandons donc une gamme de tailles de crochet: 3,5 - 4,0 mm pour tension normale, et 4,5 mm pour tension ferme/serrée.

Dans la large collection d'accessoires pour sacs Go handmade, vous trouverez tout pour donner la touche finale à votre sac - anses, sangles et lanières, tissu, boutons, etc.



LOT20192802

Go handmade
quality design in a unique style