

Rond

Patron Moss Stitch Panier

Le patron décrit comment:

1. Les paniers sont crochétés avec un fond au crocheté.
2. Les paniers sont crochétés en utilisant des fonds rigides de Go handmade (fonds en simili cuir).
3. Les paniers sont crochétés plus ou moins hauts.

Incl. tutoriel pour doublure.

Diamètre mesuré au fond.

Dimensions: D 20 cm x H 8 cm/Cosy fil 150 g.

Dimensions: D 24 cm x H 9 cm/Cosy fil 175 g.

Dimensions: D 26 cm x H 10 cm/Cosy fil 250 g.

Double fil: 8 msdp et 7 ms/10 cm.

Crochet: 4,0 - 4,5 mm.



Crocheté en Cosy - un mélange de coton superbement doux de haute qualité qui ne se déforme pas. 60% Coton/40% Acrylique. 50 g/100 m.



Feutrine Go Handmade - un excellent choix pour la doublure des paniers au crochet. La doublure donne un fini particulier, un aspect extravagant, et elle maintient les paniers en forme.



Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2018

BON À SAVOIR AU SUJET DU PATRON

Crochet, taille et tension

Ce patron est supposé être croché avec une tension faible à normale pour obtenir l'effet désiré.

La taille finale pourrait varier de quelques cm en plus ou moins selon la tension.

Si la tension pour ce patron semble difficile, il est recommandé d'utiliser un mètre à mesurer régulièrement.

Crochet: 4,5 - 5,0 mm

Tension:

Les parois: 8 mspd et 7 ms sur 10 cm

Le fond: 20 ms sur 10 cm



Le panier est croché avec le fil en double



ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS

m	Maille(s).
mr	magisk ring.
châin	Châinette (maille en l'air).
mc	Maille coulée.
ms	Maille serrée.
mspd	Maille serrée piquée dessous.
pba	Par le brin arrière.
spir	spirale.
ms2ens	Diminution (2 ms crochétées ensemble)
2msaug	Augmentation (2 ms en une m).
...	Ce qui est écrit entre ces parenthèses doit être répété pendant tout le cycle ou avec le nombre indiqué après x.
(.)	À la fin de la ligne, le chiffre indique le nombre total de mailles.
	Pour les paniers avec un fond rigide, indiquer le nombre de mailles pour les 3 tailles de paniers.
	Dimensions: D 17 cm (D 20 cm) D 25 cm.

PS!

Pour chaque rang de fond, ajouter 6 M.

Nous recommandons d'insérer un marqueur au début de chaque rang lorsque l'on crochète en spirale.

La hauteur du panier peut être modifiée en ajoutant x rangs ou en réduisant le nombre de rangs.









CROCHETER EN SPIRALE – QU'EST-CE QUE CELA VEUT DIRE!

Crocheter en spirale tout simplement veut dire de crocheter continuellement en ronds. Par exemple, une fois que la chaînette de base est crochétée en tant que première partie d'un panier, le travail se poursuit autour de la chaînette. La partie la plus importante du crochet en spirale consiste à crocheter continuellement en rond sans jamais terminer un rang avec une mc, mais toujours continuer en rond.

Guide pour le Rond magique

Méthode:

1. Placer le fil sur les 3 doigts du milieu. Tenir le fil avec le pouce. (A)
2. Tourner le fil autour des doigts une fois de façon à former une croix. (B)
3. Insérer le crochet sous le morceau inférieur de fil. (C)
4. Tirer le morceau supérieur du fil sous le morceau inférieur de fil – il y a maintenant une boucle sur le crochet. (D)
5. Tirer le fil par la boucle sur le crochet – ceci est la base du rond magique. La m sur la base ne compte pas comme une m – sa fonction est de resserrer le rond magique. (E)
6. Crocheter le nombre de ms requis par le patron. (F)
7. Lorsque le nombre requis de ms a été crochété, tirer le bout du fil – indiqué en gris. (G)
8. Le rond magique est terminé, et le travail peut continuer en suivant le patron. (H)



Panier D 20 cm

Le fond:

1.)	6 ms in mr, dans la 1ère ms.	(6)
2.)	6 ms aug.	(12)
3.)	*1 ms, 2 ms aug* x 6.	(18)
4.)	*2 ms, 2 ms aug* x 6.	(24)
5.)	2 ms, *2 ms aug, 3 ms* x 5, 2 ms aug, 1 ms.	(30)
6.)	1 ms, *2 ms aug, 4 ms* x 5, 2 ms aug, 3 ms.	(36)
7.)	*5 ms, *2 ms aug* x 6.	(42)
8.)	3 ms, *2 ms aug, 6 ms* x 5, 2 ms aug, 3 ms.	(48)
9.)	1 ms, *2 ms aug, 7 ms* x 5, 2 ms aug, 6 ms.	(54)
10.)	3 ms, *2 ms aug, 8 ms* x 5, 2 ms aug, 5 ms.	(60)
11.)	6 ms, *2 ms aug, 9 ms* x 5, 2 ms aug, 3 ms.	(66)
12.)	3 ms, *2 ms aug, 10 ms* x 5, 2 ms aug, 7 ms.	(72)
13.)	*11 ms, 2 ms aug* x 6.	(78)
14.)	6 ms, *2 ms aug, 12 ms* x 5, 7 ms.	(83)

Finir le morceau de base and poursuivre sur les côtés; les parois sont crochétées en spirale.

Les parois:

15.)	83 fm pba.	(83)
16.)	*1 ms, 1 mspd*.	(83)
17.)	*1 mspd, 1 ms*.	(83)
18. - 30.)	Répéter les rangs 16 x 7 et 17 x 6 en alternance.	(83)
31. - 32.)	83 mc.	(83)

Couper et attacher les extrémités du fil.

Le panier est crochété et prêt à recevoir différents objets, une page de couverture (page 7), des poignées, des étiquettes, etc.

Panier D 24 cm

Le fond:

1.)	6 ms in mr, in the first ms.	(6)
2.)	6 ms aug.	(12)
3.)	*1 ms, 2 ms aug* x 6.	(18)
4.)	*2 ms, 2 ms aug* x 6.	(24)
5.)	2 ms, *2 ms aug, 3 ms* x 5, 2 ms aug, 1 ms.	(30)
6.)	1 ms, *2 ms aug, 4 ms* x 5, 2 ms aug, 3 ms.	(36)
7.)	*5 ms, 2 ms aug* x 6.	(42)
8.)	3 ms, *2 ms aug, 6 ms* x 5, 2 ms aug, 3 ms.	(48)

9.)	1 ms, *2 ms aug, 7 ms* x 5, 2 ms aug, 6 ms.	(54)
10.)	3 ms, *2 ms aug, 8 ms* x 5, 2 ms aug, 5 ms.	(60)
11.)	6 ms, *2 ms aug, 9 ms* x 5, 2 ms aug, 3 ms.	(66)
12.)	3 ms, *2 ms aug, 10 ms* x 5, 2 ms aug, 7 ms.	(72)
13.)	*11 ms, 2 ms aug* x 6.	(78)
14.)	6 ms, *2 ms aug, 12 ms* x 5, 2 ms aug, 6 ms.	(84)
15.)	8 ms, *2 ms aug, 13 ms* x 5, 2 ms aug, 5 ms.	(90)
16.)	1 ms, *2 ms aug, 14 ms* x 5, 2 ms aug, 13 ms.	(96)
17.)	5 ms, *2 ms aug, 15 ms* x 5, 11 ms.	(101)

Finir le morceau de base and poursuivre sur les côtés; les parois sont crochétées en spirale.

Les parois:

18.)	101 ms pba.	(101)
19.)	*1 ms, 1 mspd*.	(101)
20.)	*1 mspd, 1 ms*.	(101)
21. - 33.)	Répéter les rangs 19 x 7 et 20 x 6 en alternance.	(101)
34. - 35.)	101 mc.	(101)

Couper et attacher les extrémités du fil.

Le panier est crochété et prêt à recevoir différents objets, une page de couverture (page 7), des poignées, des étiquettes, etc.

Panier D 26 cm

Le fond:

1.)	6 ms in mr, in the first ms.	(6)
2.)	6 ms aug.	(12)
3.)	*1 ms, 2 ms aug* x 6.	(18)
4.)	*2 ms, 2 ms aug* x 6.	(24)
5.)	2 ms, *2 ms aug, 3 ms* x 5, 2 ms aug, 1 ms.	(30)
6.)	1 ms, *2 ms aug, 4 ms* x 5, 2 ms aug, 3 ms.	(36)
7.)	*5 ms, 2 ms aug* x 6.	(42)
8.)	3 ms, *2 ms aug, 6 ms* x 5, 2 ms aug, 3 ms.	(48)
9.)	1 ms, *2 ms aug, 7 ms* x 5, 2 ms aug, 6 ms.	(54)
10.)	3 ms, *2 ms aug, 8 ms* x 5, 2 ms aug, 5 ms.	(60)
11.)	6 ms, *2 ms aug, 9 ms* x 5, 2 ms aug, 3 ms.	(66)
12.)	3 ms, *2 ms aug, 10 ms* x 5, 2 ms aug, 7 ms.	(72)
13.)	*11 ms, 2 ms aug* x 6.	(78)
14.)	6 ms, *2 ms aug, 12 ms* x 5, 2 ms aug, 6 ms.	(84)
15.)	8 ms, *2 ms aug, 13 ms* x 5, 2 ms aug, 5 ms.	(90)
16.)	1 ms, *2 ms aug, 14 ms* x 5, 2 ms aug, 13 ms.	(96)
17.)	5 ms, *2 ms aug, 15 ms* x 5, 2 ms aug, 10 ms.	(102)
18.)	9 ms, *2 ms aug, 16 ms* x 5, 8 ms.	(107)

Finir le morceau de base and poursuivre sur les côtés ; les parois sont crochétées en spirale.

Les parois:

19.)	107 ms pba.	(107)
20.)	* 1 ms, 1 mspd*.	(107)
21.)	* 1 mspd, 1 ms*.	(107)
22. - 34.)	Répéter les rangs 20 x 7 et 21 x 6 en alternance.	(107)
35. - 36.)	107 mc.	(107)

Couper et attacher les extrémités du fil.

Le panier est croché et prêt à recevoir différents objets, une page de couverture (page 7), des poignées, des étiquettes, etc.

Panier avec fond rigide et trous

Dimensions: D 17 cm (D 20 cm) D 25 cm

En principe, il est très facile de crocheter à partir des fonds rigides de Go handmade.

Le fond:

- 1.) Commencer n'importe où en crocheter 1 ms dans le premier trou.
Puis 2 ms dans les trous suivants. Lorsque l'on revient au point de départ, crocheter une mc dans la première ms (celui qui commence par). (75 (87) 119)

Les parois :

A partir d'ici le travail se poursuit en spirale.

2.)	75 (87) 119 ms pba.	(75 (87) 119)
3.)	* 1 ms, 1 mspd*.	(75 (87) 119)
4.)	* 1 mspd, 1 ms*.	(75 (87) 119)
5. - 19.)	Répéter les rangs 3 x 8 et 4 x 7 en alternance.	(75 (87) 119)
20. - 21.)	75 (87) 119 mc.	(75 (87) 119)

Couper et attacher les extrémités du fil.

Le panier est maintenant terminé.

Aide à la doublure

(avec fond au crochet)

- 1.) Mesurer la circonférence et la hauteur du panier. Ajouter 5 mm aux mesures.

La circonférence latérale est trouvée en utilisant le rayon du panier :
 $2 \times \text{rayon} \times \pi = \text{circonférence intérieure}$

- 2.) Poser la feutrine à plat et dessiner les dimensions mesurées à l'aide de crie ou un crayon, avec un surplus de 5 mm.

À savoir.

Fond + 5 mm


*Côtés = circonférence intérieure + 5 mm
x hauteur + 5 mm*

Tip!

Pour le dessin du fond, l'on peut utiliser un compas de dessin.

- 3.) Découper les 2 morceaux.
- 4.) Coudre les morceaux ensemble.
- 5.) Placer la doublure avec les points visibles face à l'intérieur du panier. Coudre le fond dans les brins arrière du rang de ms avec des points temporaires. Ensuite, avec des points invisibles, coudre au-devant juste sous le 2e rang de mc.

Le panier est maintenant terminé.



Bon à savoir

La collection de Go handmade est développée et faite à la main par les mains expertes de passionné(e)s du crochet.

Crochet, taille + tension

Ce patron est supposé être croché avec une tension faible à normale pour obtenir l'effet désiré.

Chacun crochète de façon très différente: certain(e)s crochètent avec un crochet de 2,0 mm et obtiennent la même taille et qualité qu'une personne qui travaille avec un crochet 4,0 mm.

Nous devons cette connaissance à l'équipe de crocheteurs/-euses qui nous ont rejoints pour tous nos panier. La clé pour obtenir une taille spécifique réside pour la plupart dans la manière de crocheter, le savoir-faire, plutôt que la taille du crochet.

Nous vous recommandons donc une gamme de tailles de crochet: 4,0 mm – 4,5 mm.



Dans la large collection d'accessoires de Go handmade, vous trouverez tout pour donner la touche finale à votre panier - anses, étiquettes, tissu, etc.