

Patron

Teddy à capuche

- Little One's & Tweens



Tricoté en Teddy
- 100% Polyester, 50 g/65 m.
Bords côtelés en Cosy
- 60% Coton/40% Acrylique, 50 g/100 m.



QUANTITÉ DE FIL

Tailles:	Teddy	Cosy
1-2 ans:	350 g	50 g
3-4 ans:	450 g	50 g
5-6 ans:	500 g	50 g
7-8 ans:	550 g	50 g
9-10 ans:	650 g	50 g
11-12 ans:	700 g	50 g

MATÉRIÉL

Boutons

Aiguilles circulaires
et à double pointe:

3,0 et 3,5 mm

Échantillon Teddy:

19 m x 33 rg

= 10 x 10 cm

Niveau:

★★★★ sur 5.

Go handmade

quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2023

QUANTITÉ DE FIL

	Teddy	Cosy
1-2 ans:	350 g	50 g
3-4 ans:	450 g	50 g
5-6 ans:	500 g	50 g
7-8 ans:	550 g	50 g
9-10 ans:	650 g	50 g
11-12 ans:	700 g	50 g

MATÉRIEL

Boutons 5 (6) 6 (7) 7 (7)

Porte-masque

Marqueurs

Aiguilles: 3,0 et 3,5 mm (80 cm)

Échantillon *Teddy*:

19 m x 33 rg en jersey sur

3,5 mm = 10 x 10 cm

Toute longueur de fil n'est qu'à titre indicatif.

DIMENSIONS FINALES

Tailles: 1-2 (3-4) 5-6 (7-8) 9-10 (11-12) ans

Poitrine 57 (64) 68 (74) 76 (80) cm.

Longueur 34 (38) 42 (46) 50 (52) cm.

Longueur de manche 25 (27) 32 (34) 36 (40) cm.

DÉFINITIONS

- Bordure en mailles endroit** La maille extérieure à chaque extrémité est tricotée à l'endroit
- Augmentation** Faites une augmentation dans l'espace entre les mailles, tricotez à l'endroit du côté endroit et à l'envers du côté envers
- Boutonnière** Tricotez 2 mailles ensemble pour les fermer, sur le rang suivant, montez 2 nouvelles mailles.
- (.) Indique les quantités pour les 7 tailles différentes
- *...* Ce qui se trouve entre eux est répété tout au long du tour.

Teddy

Un fil duveteux qui ne requiert aucune technique spéciale ou point spécifique pour obtenir un beau résultat dodu. Parfait pour les vestes teddy et les pulls tricotés qui sont merveilleux à porter. Utiliser *Teddy* pour des animaux à câliner pour ce vrai look teddy.

100% Polyester, 50 g/65 m.

Cosy

Un mélange de coton merveilleusement doux et de haute qualité. L'on peut dire du fil *Cosy* qu'il est un peu vintage dans son expression - un fil qui donne de la chaleur tout en offrant une matière qui respire quand on la porte.

60% Coton/40% Acrylique,
50 g/100 m.



Go handmade
quality design in a unique style

GUIDE

- Tricoté d'une manche à l'autre.
- Côtes en fil "Cosy" - ensuite jersey en fil "Teddy".
- Relever des mailles au niveau du cou pour la capuche.

NB: Les chiffres dans les sections font référence au dessin à la page 6.

TEDDY À CAPUCHE

1-2 (3-4) 5-6 (7-8) 9-10 (11-12) ans

MANCHE DROITE

1. Montez **33 (35) 37 (39) 41 (43)** mailles sur une aiguille de 3,0 mm (60 cm) en fil Cosy et tricotez en côtes * 1 endroit, 1 envers* pendant un total de **3 (3) 3 (3) 5 (5)** rangs.

Le premier et le dernier rang sont sur l'envers.

Augmentez d'1 maille sur le dernier rang.

Il y a maintenant un total de **34 (36) 38 (40) 42 (44)** mailles sur l'aiguille.

Changez pour une aiguille circulaire de 3,5 mm (60 cm) et du fil Teddy. Tricotez en jersey endroit à l'intérieur de la maille lisière de chaque côté.

Lorsque le travail mesure **2** cm, augmentez d'1 maille de chaque côté, à l'intérieur de la maille lisière.

Répétez cette augmentation toutes les **2** cm un total de **6 (8) 6 (7) 8 (8)** fois.

Ensuite, toutes les **3** cm un total de **4 (3) 6 (6) 6 (7)** fois.

Il y a maintenant un total de **54 (58) 62 (66) 70 (74)** mailles sur l'aiguille.

Tricotez jusqu'à ce que la manche mesure **25 (27) 32 (34) 36 (40)** cm, en terminant sur l'envers.

DEVANT ET DOS DROIT

2. Changez pour une aiguille circulaire de 3,5 mm (80 cm).

Le devant et le dos sont commencés à partir des mailles de la manche.

Endroit : Tricotez les mailles de la manche.

Montez **38 (44) 49 (55) 61 (63)** mailles pour le dos.

Envers : Tricotez les mailles du dos et de la manche.

Montez **38 (44) 49 (55) 61 (63)** mailles pour le devant.

Il y a un total de **130 (146) 168 (176) 192 (200)** mailles sur l'aiguille.

3. Placez un marqueur au milieu du travail.

Continuez à tricoter sur toutes les mailles, la maille la plus à l'extérieur est la maille lisière.

Tricotez jusqu'à ce que la mesure depuis le marqueur soit de

9 (10) 11 (12) 12 (12,5) cm.

Le dernier rang est sur l'envers.

Tricotez **65 (73) 80 (88) 96 (100)** mailles, mettez-les sur un fil de maintien, ceci est le devant.

DOS

4. Divisez le travail pour former le devant et le dos au niveau de l'encolure.

Poursuivez avec les **65 (73) 80 (88) 96 (100)** mailles restantes pour le dos. La maille la plus à l'extérieur de chaque côté est la maille lisière.

Rabattez **1** maille pour l'encolure, du côté endroit, au début du rang. Tricotez le reste du rang.

Tricotez jusqu'à ce que le dos mesure **19 (22) 23 (24) 28 (29,5)** cm.

Augmentez d'**1** maille pour l'encolure, du côté envers, à la fin du rang. Le dernier rang se termine à l'encolure.

DEVANT DROIT

5. Placez les mailles du fil de maintien sur une aiguille circulaire de 3,5 mm (60 cm). Commencez depuis le haut au niveau de l'encolure, du côté envers.

Encolure : Rabattez **1** maille du côté envers tous les **2** rangs, **6 (7) 8 (8) 9 (10)** fois.

Il y a maintenant un total de **59 (66) 72 (80) 87 (90)** mailles.

Tricotez jusqu'à ce que le travail mesure **15,5 (17,5) 18,5 (19,5) 20 (21)** cm.

Boutonnères : Tricotez **5 (6) 6 (7) 7 (7)** boutonnères réparties uniformément.

Placez la première boutonnière environ à **2** cm du bord inférieur.

Placez la deuxième boutonnière environ à **2** cm du bord supérieur.

Répartissez les autres boutonnères uniformément entre celles-ci.

Lorsque le devant mesure **17 (19) 20 (21,5) 22 (23)** cm, rabattez toutes les mailles du côté endroit.

DEVANT GAUCHE

Le devant gauche est tricoté séparément, en miroir du devant droit. Il est ensuite assemblé avec les mailles du dos lorsque sa taille correspond à celle du devant droit.

6. Montez **59 (66) 72 (80) 87 (90)** mailles sur une aiguille de 3,5 mm (60 cm) en fil Teddy. Tricotez en jersey endroit sur le même nombre de rangs que ce qui a été noté pour le devant droit.

Encolure : Du côté endroit, augmentez d'**1** maille tous les **2** rangs, **6 (7) 8 (8) 9 (10)** fois.

Il y a maintenant un total de **65 (73) 80 (88) 96 (100)** mailles sur l'aiguille.

DEVANT ET DOS GAUCHE

7. Lorsque les augmentations sont terminées, tricotez le devant en même temps que le dos, du côté endroit. Il y a un total de **130 (146) 168 (176) 192 (200)** mailles sur l'aiguille. Placez un marqueur au milieu du travail.
8. Lorsque le travail mesure **9 (10) 11 (12) 12 (12,5)** cm, rabattez les **38 (44) 49 (55) 61 (63)** mailles du devant du côté endroit, puis tricotez le rang jusqu'à la fin. Sur le rang suivant, du côté envers, rabattez les **38 (44) 49 (55) 61 (63)** mailles du dos.

Il reste un total de **54 (58) 62 (66) 70 (74)** mailles pour la manche gauche.

Placez un marqueur au centre du travail.

MANCHE GAUCHE

9. Tricotez jusqu'à ce que le travail mesure **1 (2) 2 (2) 2 (3)** cm, en terminant sur l'envers. Sur le rang suivant, du côté endroit, diminuez d'1 maille de chaque côté, à l'intérieur de la maille lisière. Répétez cette diminution toutes les **3** cm un total de **4 (3) 6 (6) 6 (7)** fois. Ensuite, toutes les **2** cm un total de **6 (8) 6 (7) 8 (8)** fois. Il y a maintenant un total de **34 (36) 38 (40) 42 (44)** mailles sur l'aiguille. Tricotez jusqu'à ce que la manche gauche ait la même longueur que la manche droite.

Sur le dernier rang du côté endroit, diminuez d'1 maille. Il y a maintenant un total de **33 (35) 37 (39) 41 (43)** mailles sur l'aiguille.

Changez pour une aiguille circulaire de 3,0 mm (60 cm) et du fil Cosy. Tricotez **3 (3) 3 (3) 5 (5)** rangs en côtes * 1 endroit, 1 envers*. Rabattez les mailles en côtes.

CAPUCHE

10. Avec une aiguille circulaire de 3,5 mm (60 cm) et du fil Teddy, ramassez les mailles autour de l'encolure. Commencez à **2 (2) 2 (2) 3 (3)** cm à l'intérieur du bord droit du devant et terminez à **2 (2) 2 (2) 3 (3)** cm du bord gauche du devant. Ramassez **50 (52) 56 (60) 64 (68)** mailles.

Tricotez en jersey endroit en allers-retours, à l'intérieur de la maille lisière de chaque côté.

Lorsque le travail mesure **6** cm, augmentez **13**


mailles de manière uniforme. Il y a maintenant un total de **63 (65) 69 (73) 77 (81)** mailles sur l'aiguille.

Ensuite, lorsque le travail mesure **9 (10) 11 (11,5) 12 (12,5)** cm, augmentez **13** mailles de manière uniforme. Il y a maintenant un total de **76 (78) 82 (86) 90 (94)** mailles sur l'aiguille.

Lorsque le travail mesure **21 (22) 22 (23) 24 (25)** cm, en terminant sur l'envers, divisez le travail en deux parties au milieu. Tricotez la capuche ensemble sur le dessus, tout en fermant les mailles comme suit :

Maintenez les deux aiguilles dans la même main avec l'envers vers l'extérieur. Tricotez ensemble la première maille des deux aiguilles, tricotez ensemble la deuxième maille des deux aiguilles, puis passez la première maille par-dessus. Continuez de la même manière jusqu'à la fin du rang.

Bordure avant : Du côté endroit, avec une aiguille circulaire de 3,0 mm (60 cm) et du fil Cosy, ramassez les mailles le long du bord avant de la capuche. Tricotez **3 (3) 3 (3) 5 (5)** rangs en côtes * 1 endroit, 1 envers*. Rabattez les mailles en côtes.



Bon à savoir

Taille des aiguilles + tension

Chacun tricote de façon différente : certains tricotent avec des aiguilles 2,0 mm et obtiennent le même résultat en termes de grandeur et de qualité de design qu'une personne tricotant avec des aiguilles 4,0 mm. Nous devons cette connaissance à l'équipe de tricoteuses et tricoteurs qui nous rejoignent. La clé pour tricoter une certaine taille dépend largement du style de tricot/des mains/du talent, plutôt que de la taille des aiguilles. C'est pour ces raisons que nous recommandons une fourchette de tailles



LOT31082023

Go handmade
quality design in a unique style