



MODÈLE DE CROCHET

Noisy

Mini robe

Conception : Knit Gang | Hobbii Design

FOURNITURES

10 (10) 11 pelotes Highland Wool couleur
Heather 36

Crochet 3,5 mm
Aiguille passe laine
Marqueurs

QUALITE DES FILS

 **Highland Wool**, Hobbii
100 % laine Highland péruvienne
50 g = 175 m

ECHANTILLON

20 m x 13 rangs = 10 cm x 10 cm

ABREVIATIONS

ml = maille en l'air
ms = maille serrée
br = bride
mc = maille coulée
aug = augmentation
dim = diminution

TAILLES

S (M) L

MESURES

Tour de poitrine, environ : 46 (48) 50 cm
Longueur : 82 (82) 82 cm

INFORMATIONS SUR LE MODELE

Lâchez-vous cet hiver et enfiler cette mini
robe séduisante et toute chaude !

La robe est constituée de deux parties
assemblées.

HASHTAGS POUR LES RESEAUX SOCIAUX

#hobbii design #hobbii noisy

QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien !

Modèle



INFORMATIONS ET ASTUCES

Chaque volant est constitué d'une pelote pour obtenir la même taille, commencer chaque volant avec sa propre pelote.

LA PIÈCE DE DERRIÈRE

105 (105) 113 ml

Rang 1 : 1 br dans la 2ème ml du crochet, 1 br tout le rang = 104 (104) 112 m.

Rangs 2-8 : 2 ml (comptent pour la première br), 1 br tout le rang, tourner.

Rang 9 : Dim au début et à la fin de tous les 3 (4) 4 rangs, jusqu'à ce que vous ayez 78 (82) 86 m.

Crocheter ensuite 1 br dans chaque m, jusqu'à ce que la pièce mesure 60 cm = environ 66 rangs.

Rabattre.

Afin de former les emmanchures, rajouter de la laine dans la 7ème maille du début, crocheter 1 br, jusqu'à ce qu'il reste 6 m sur le rang = 66 (70) 74 m.

Crocheter environ 19 cm avec 1 br dans chacune des m.

Afin de réaliser l'encolure, crocheter les premières 17 (17) 19 m, tourner et répéter le rang encore une fois. Rabattre.

Rajouter encore la laine après 32 (36) 36 m. Crocheter 1 br dans les dernières 17 (17) 19 m, tourner et répéter le rang encore une fois.

DEVANT

Crocheter de la même manière que pour réaliser la pièce de derrière, jusqu'à ce que l'emmanchure mesure 5 cm.

Afin de réaliser l'encolure, crocheter 1 br dans les premières 28 (29) 31 m et tourner.

Diminuer d'1 br dans l'encolure sur chaque rang jusqu'à ce qu'il ait 17 (17) 19 m.

Continuer à crocheter jusqu'à ce que l'emmanchure mesure la même chose que la pièce de derrière.

Rabattre.

Sauter les 10 (12) 12 m du milieu, rajouter encore la laine de la même manière que de l'autre côté.

MANCHES

53 (53) 57 ml

Rang 1 : 1 br dans la 2ème ml du crochet, 1 br tout le rang = 52 (52) 56 m.

Rang 2 : 2 ml, 1 br tout le rang.

Rang 3 : 2 ml *2 br, aug* répéter de * à * tout le rang = 68 (68) 72 m.

Crocheter ensuite 1 br dans chaque m, jusqu'à ce que la pièce mesure 30 cm = environ 38 rangs.

Rabattre.

FINITIONS

Poser la pièce de devant contre la pièce de derrière, END contre END, et assembler les épaules au crochet à l'aide de mc.

Crocheter ensuite sur l'END une bordure en mailles serrées autour de l'encolure.

Poser à plat la robe et les manches et assembler les pièces en crochétant les manches sur l'ENV à l'aide de ms.

Assembler enfin les côtés de la robe et les manches au crochet avec des ms sur l'ENV.

VOLANTS

Poser à plat la robe et placer un marqueur dans la 7ème m depuis la couture de l'épaule en comptant depuis la bordure de l'encolure, puis l'autre marqueur dans la 19ème m 25 rangs plus bas de sorte qu'ils soient relativement alignés. Faire la même chose sur le dos.

Vous devez réaliser des volants sur cette ligne.

ATTENTION : terminer chaque rang avec 1 ml et commencer le prochain rang avec 1 mc dans la 2ème m du début.

Piquer le crochet dans la m avec le marqueur (en bas) et commencer à crocheter vers l'épaule, ainsi :

Rang 1 : Augmenter d'1 ms dans les prochaines 5 m, augmenter d'1 demi-br dans les 5 prochaines m, augmenter d'1 br jusqu'à 1 m avant la couture de l'épaule, 3 br dans la prochaine m, 3 br dans la maille juste après la couture, augmenter d'1 br jusqu'à 10 m avant le marqueur, augmenter d'1 demi-br dans les prochaines 5 m, augmenter d'1 ms dans les prochaines 5 m, 1 ml, tourner.

Lorsque vous crochetez, vous devez piquer entre les m et non pas dans le brin de la m.

Rang 2 : Crocheter respectivement ms dans les ms, demi-br dans les demi-br, br dans les br, mais effectuer une aug tous les 2 m.

Rang 3 : Crocheter respectivement 1 ms dans les ms, 1 demi-br dans les demi-br, 1 br dans les br.

Répéter le rang 3 jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien de la pelote (environ 23 rangs) et garder une longue extrémité pour la couture.

Plier le volant sur le milieu à l'intérieur et le coudre sur le 1er rang.

Cacher les fils.

Amusez-vous bien !

Knit Gang