



TUTORIEL DE TRICOT

# Cassi

## Cardigan


Design : Anneliesl Knitwear Design | Hobbii Design

## MATÉRIEL

6 (6) 8 (8) 10 pelotes de Glitter Delight  
Birch Forest (06)

Aiguilles circulaires de 8 mm (US 11) 80 cm  
(31,5 po)  
Aiguilles circulaires de 7 mm (US 10,5) 80  
cm (31,5 po)  
4 boutons (23 mm)

## QUALITÉ DU FIL

 **Glitter Delight**, Hobbii  
49% Coton, 50% Acrylique premium, 1%  
Polyester  
/ 100 g = 105 meter

## ÉCHANTILLON

10 cm x 10 cm (4 po x 4 po) = 11 m x 16 rgs  
avec aiguilles de 8 mm (US 11)

## ABRÉVIATIONS

end = tricoter à l'endroit  
env = tricoter à l'envers  
Cr. 1 m droite = créer une maille vers la  
droite  
Cr. 1 m gauche = créer une maille vers la  
gauche  
MONT = monter  
RAB = rabattre  
2 m end ens = tricoter deux mailles  
ensemble à l'endroit

## TAILLE

XS (S) M (L) XL

## MESURES

Tour de poitrine/circonférence du tricot  
terminé : 100 (105) 110 (115) 120 cm / 40 (42)  
44 (46) 48 po

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

En plus d'être hyper douillet, le cardigan  
Cassi est chic avec ses belles manches ballon.  
Il se tricote du haut vers le bas en un seul  
morceau, y compris la bordure pour les  
boutons.

## HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#hobbiidesign #hobbiicassiglitter

## OBTENEZ VOTRE FIL ET VOS ACCESSOIRES ICI

<http://shop.hobbii.fr/cassi-cardigan-glitter-delight>



## QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à [support@hobbii.fr](mailto:support@hobbii.fr)  
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous bien!

# Tutoriel



## INFO ET CONSEILS

Choisissez la taille dont la circonférence a environ 10-25 cm (4-10 po) de plus que votre tour de poitrine réel. Allez-y avec la taille au-dessus de celle-là pour un cardigan surdimensionné. Vous commencerez par l'encolure, puis y relèverez les mailles qu'il vous faut pour tricoter un cardigan raglan classique.

## ENCOLURE

MONT 7 m sur les aiguilles circulaires de 8 mm (US 11). Glisser la première maille comme pour la tricoter à l'envers, avec le fil devant, puis tricoter en côtes 1/1 (en débutant avec une maille tricotée à l'endroit) jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, 1 m end.

Tourner.

- 1 m end, poursuivre les côtes 1/1 et tricoter la dernière maille à l'endroit
- glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'endroit, poursuivre les côtes 1/1 et tricoter la dernière maille à l'endroit

Répéter ces deux rangs jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 14 (14) 14 (16) 16 cm / 5,5 (5,5) 5,5 (6) 6 po. Terminer sur un rang à l'ENVERS du travail. Glisser les mailles sur un câble pour les mettre en attente. Couper le fil.

Placer le travail à l'ENDROIT et relever 7 mailles le long du rang de montage.

Poursuivre en côtes 1/1 jusqu'à ce que le travail mesure 28 (28) 28 (32) 32 cm / 11 (11) 11 (12) 12 po. S'assurer de tricoter les mailles relevées comme il se doit. Terminer sur un rang à l'ENVERS du travail. Glisser les mailles sur un câble pour les mettre en attente. Couper le fil.

## RAGLAN

Placer le travail à l'ENDROIT et relever 24 (24) 24 (26) 26 m le long de la bordure de mailles tricotées. Glisser toutes les mailles en attente sur les aiguilles et préparer les marqueurs :



Tricoter 7 m en côtes 1/1, MARQUEUR, 1 m end, MARQUEUR, 2 m end (mailles raglan), MARQUEUR, 4 m end, MARQUEUR, 2 m end (mailles raglan), MARQUEUR, 6 (6) 6 (8) 8 m end, MARQUEUR, 2 m end (mailles raglan), MARQUEUR, 4 m end, MARQUEUR, 2 m end (mailles raglan), MARQUEUR, 1 m end, MARQUEUR, tricoter 7 m en côtes 1/1.

**Ci-dessous débutent les augmentations qui forment le raglan (chaque rang ENDROIT du travail) de même que le col en V (un rang ENDROIT sur deux). Voici pour la suite :**

**Rang 1 :** Glisser la première maille comme pour la tricoter à l'envers, avec le fil devant. Tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'au deuxième marqueur, Cr. 1 m droite, glisser le marqueur, 2 m end, glisser le marqueur, Cr. 1 m gauche, tricoter les mailles de la manche, Cr. 1 m droite, glisser le marqueur, 2 m end, glisser le marqueur, Cr. 1 m gauche, tricoter les mailles du dos, Cr. 1 m droite, glisser le marqueur, 2 m end, glisser le marqueur, Cr. 1 m gauche, tricoter les mailles de la manche, Cr. 1 m droite, glisser le marqueur, 2 m end, glisser le marqueur, Cr. 1 m gauche, tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin du rang.

**Rang 2 :** Tricoter chaque maille selon le point voulu.

**Rang 3 :** Glisser la première maille comme pour la tricoter à l'envers, avec le fil devant. Tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'au premier marqueur, glisser le marqueur, Cr. 1 m gauche, tricoter jusqu'au prochain marqueur, Cr. 1 m droite, glisser le marqueur, 2 m end, glisser le marqueur, Cr. 1 m gauche, tricoter les mailles de la manche, Cr. 1 m droite, glisser le marqueur, 2 m end, glisser le marqueur, Cr. 1 m gauche, tricoter les mailles du dos, Cr. 1 m droite, glisser le marqueur, 2 m end, glisser le marqueur, Cr. 1 m gauche, tricoter les mailles de la manche, Cr. 1 m droite, glisser le marqueur, 2 m end, glisser le marqueur, Cr. 1 m gauche, tricoter jusqu'au prochain marqueur, Cr. 1 m droite, glisser le marqueur, tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin du rang.

**Rang 4 :** Tricoter chaque maille selon le point voulu.

Répéter ces quatre rangs 9 (9) 10 (10) 11 fois en tout.

**Taille S seulement :** Répéter les rangs 1+ 2 une fois de plus.

Vous devriez avoir un total de 200 (208) 218 (220) 240 mailles sur vos aiguilles. Tricoter jusqu'au deuxième marqueur, enlever le marqueur et tricoter les 2 mailles raglan, enlever le marqueur, glisser les 40 (42) 44 (44) 48 mailles de la manche sur un bout de fil pour les laisser en attente. MONT 6 (6) 6 (8) 8 mailles à l'aisselle. Enlever le prochain marqueur, tricoter les mailles raglan, enlever le marqueur, tricoter les mailles du dos, enlever le prochain marqueur, tricoter les mailles raglan et enlever le marqueur. Glisser les mailles de la manche sur un bout de fil pour les laisser en attente. MONT 6 (6) 6 (8) 8 mailles à l'aisselle.

Enlever le prochain marqueur, tricoter les mailles raglan, enlever le marqueur, tricoter les mailles jusqu'à la fin du rang. Tricoter 1 rang à l'ENVERS du travail.

## CORPS

Vous commencerez maintenant à tricoter le corps du cardigan. Les boutonnères sont réalisées tous les 12 (12) 14 (14) 16 rangs comme suit :

**Rang 1 :** tricoter 3 m selon le point voulu, RAB 1 m, tricoter jusqu'à la fin du rang

**Rang 2 :** tricoter à l'env jusqu'à ce qu'il reste 3 m, MONT 1 m, tricoter à l'env jusqu'à la fin du rang

Passez aux aiguilles de 7 mm (US 10,5) et commencez à tricoter en côtes 1/1 lorsque vous arrivez à la 3e boutonnère. Tricotez en côtes 1/1 jusqu'à ce que vous ayez 4 boutonnères, tricotez 2 rangs de plus, puis RAB toutes les mailles.

## MANCHES (TRICOTÉES DU HAUT VERS LE BAS)

Glisser les mailles de la manche sur les aiguilles de 8 mm (US 11) et relever les 6 (6) 6 (8) 8 mailles à l'aisselle. Placer un marqueur au milieu des mailles relevées. Les augmentations pour la manche ballon se font tous les 10 rangs.

Augmentations : 1 m end, Cr. 1 m gauche, tricoter jusqu'à 1 m avant le marqueur, Cr. 1 m droite, 1 m end

Tricotez jusqu'à ce que vous ayez réalisé 6 augmentations. Poursuivez jusqu'à ce que la manche mesure 40 (40) 40 (42) 42 cm / 16 (16) 16 (16,5) 16,5 po - mesurée à partir de l'augmentation sous le bras.

Vous commencerez maintenant les diminutions :

- \*1 m end, 2 m end ens\* répéter jusqu'à la fin du rang
- tricoter 1 rang
- \*2 m end ens\* tout autour

Passez aux aiguilles de 7 mm (US 10,5) et tricotez en côtes 1/1 pour une longueur de 5 cm / 2 po. RAB toutes les mailles. Répétez de l'autre côté.

**Posez les boutons, cachez les fils et voilà!**

