

Patron

Teddy à capuche

Adult



Nombreuses couleurs

Tricoté en Teddy
- 100% Polyester, 50 g/65 m.
Bords côtelés en Cosy
- 60% Coton/ 40% Acrylique 50 g/ 100 m.

QUANTITÉ DE FIL

Tailles:	Teddy	Cosy
XS:	850 g	50 g
S:	900 g	50 g
M:	1050 g	50 g
L:	1100 g	50 g
XL:	1200 g	50 g
XXL:	1300 g	50 g
XXXL:	1400 g	50 g

MATÉRIÉL

Boutons
Aiguilles circulaires
et à double pointe:
3,0 et 3,5 mm
Échantillon:
19 m x 33 rg
= 10 x 10 cm

Niveau:

★★★★ sur 5.

Go handmade

quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2023

QUANTITÉ DE FIL

	Teddy	Cosy
XS:	850 g	50 g
S:	900 g	50 g
M:	1050 g	50 g
L:	1100 g	50 g
XL:	1200 g	50 g
XXL:	1300 g	50 g
XXXL:	1400 g	50 g

MATÉRIEL

Boutons 8 (8) 8 (8) 9 (9) 10

Porte-masque

Marqueurs

Aiguilles: 3,0 et 3,5 mm (80 cm)

Échantillon: 19 m x 33 rg en jersey sur
p 3,5 mm = 10 x 10 cm

Toute longueur de fil n'est qu'à titre indicatif.

DIMENSIONS FINALES

Tailles: XS (S) M (L) XL (XXL)

Poitrine **84 (88) 98 (108) 116 (126) 136** cm.

Longueur **57 (61) 65 (65) 65 (68) 70** cm.

Longueur de manche **42 (43) 44 (46) 48 (48) 48** cm.

DÉFINITIONS

- Bordure en mailles endroit** La maille extérieure à chaque extrémité est tricotée à l'endroit
- Augmentation** Faites une augmentation dans l'espace entre les mailles, tricotez à l'endroit du côté endroit et à l'envers du côté envers
- Boutonnière** Tricotez 2 mailles ensemble pour les fermer, sur le rang suivant, montez 2 nouvelles mailles.
- (..)
- Indique les quantités pour les 7 tailles différentes
- *...*
- Ce qui se trouve entre eux est répété tout au long du tour.

Teddy

Un fil duveteux qui ne requiert aucune technique spéciale ou point spécifique pour obtenir un beau résultat dodu. Parfait pour les vestes teddy et les pulls tricotés qui sont merveilleux à porter. Utiliser Teddy pour des animaux à câliner pour ce vrai look teddy.

100% Polyester, 50 g/65 m.

Cosy

Un mélange de coton merveilleusement doux et de haute qualité. L'on peut dire du fil Cosy qu'il est un peu vintage dans son expression - un fil qui donne de la chaleur tout en offrant une matière qui respire quand on la porte.

60% Coton/40% Acrylique,
50 g/100 m.



Go handmade
quality design in a unique style

GUIDE

- Tricoté d'une manche à l'autre.
- Côtes en fil "Cosy" - ensuite jersey en fil "Teddy".
- Relever des mailles au niveau du cou pour la capuche.

NB: Les chiffres dans les sections font référence au dessin à la page 6.

TEDDY À CAPUCHE

XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

MANCHE DROITE

1. Montez **49 (49) 53 (53) 55 (59) 59** mailles sur une aiguille de 3,0 mm (60 cm) en fil "Cosy" et tricotez en côtes * 1 endroit, 1 envers*, sur un total de **5** rangs. Le premier et le dernier rang sont sur l'envers. Augmentez **1** maille sur le dernier rang. Il y a au total **50 (50) 54 (54) 56 (60) 60** mailles sur l'aiguille.

Passez à une aiguille circulaire de 3,5 mm (60 cm) et utilisez le fil "Teddy". Tricotez en jersey en suivant la maille de bordure de chaque côté.

Lorsque le travail mesure **2 (2) 3 (3) 4 (3) 3** cm, augmentez **1** maille de chaque côté, à l'intérieur de la maille de bordure. Répétez cette augmentation toutes les **2** cm, un total de **18 (18) 19 (19) 19 (21) 21** fois.

Il y a au total **86 (86) 92 (92) 94 (102) 102** mailles sur l'aiguille.

Continuez à tricoter jusqu'à ce que la manche mesure **42 (43) 44 (46) 48 (48) 48** cm, le dernier rang étant sur l'envers.

DEVANT ET DOS DROIT

2. Passez à une aiguille circulaire de 3,5 mm (80 cm).

Le devant et le dos sont commencés à partir des mailles du manche.

Côté endroit : Tricotez les mailles du manche. Montez **66 (74) 78 (78) 79 (80) 83** mailles pour le dos.

Côté envers : Tricotez le dos et les mailles du manche.

Montez **66 (74) 78 (78) 79 (80) 83** mailles pour le devant.

Il y a au total **218 (234) 248 (248) 252 (262) 268** mailles sur l'aiguille.

3. Placez un marqueur au centre du travail. Continuez à tricoter sur toutes les mailles, la maille extérieure est la maille de bordure. Tricotez jusqu'à ce que le travail, à partir du marqueur, mesure **12 (12) 14 (16) 17,5 (19,5) 22** cm. Le dernier rang est sur l'envers.

Tricotez **109 (117) 124 (124) 126 (131) 134** mailles, mettez-les sur un arrêt de mailles, ceci est le devant.

DOS

4. Séparez le travail pour former le devant et le dos au niveau de l'encolure.

Poursuivez avec les **109 (117) 124 (124) 126 (131) 134** mailles restantes pour le dos. La maille extérieure de chaque côté est une maille de bordure. Fermez **1** maille pour former l'encolure, du côté endroit, au début du rang. Terminez le rang.

Continuez à tricoter jusqu'à ce que le dos mesure **30 (32) 35 (38) 40,5 (43,5) 46** cm.

Augmentez **1** maille pour former l'encolure, du côté envers, à la fin du rang. Le dernier rang se termine à l'encolure.

DEVANT DROIT

5. Transférez les mailles de l'arrêt de mailles sur une aiguille circulaire de 3,5 mm (60 cm), en commençant en haut au niveau de l'encolure, du côté envers.

Encolure : Fermez **1** maille du côté envers tous les **2** rangs, **14** fois.

Il y a au total **95 (103) 110 (110) 112 (117) 120** mailles sur l'aiguille.

Continuez à tricoter jusqu'à ce que le devant mesure **21 (22) 24,5 (27) 29 (31,5) 34** cm.

Boutonnieres: Tricotez **8 (8) 8 (8) 9 (9) 10** boutonnieres réparties uniformément. La première boutonniere est placée à environ **2** cm du bord inférieur. La dernière boutonniere est placée à environ **2** cm du bord supérieur. Répartissez les autres boutonnieres de manière égale entre elles. Lorsque le devant mesure **23 (24) 26,5 (29) 31 (33,5) 36** cm, fermez toutes les mailles du côté endroit.

DEVANT GAUCHE

Le devant gauche est tricoté séparément, en miroir du devant droit. Il est ensuite assemblé avec les mailles du dos lorsque sa taille correspond à celle du devant droit.

6. Montez **95 (103) 110 (110) 112 (117) 120** mailles sur une aiguille de 3,5 mm (60 cm) en fil "Teddy".

Tricotez en jersey endroit sur le même nombre de rangs que pour le devant droit.

Encolure : Augmentez **1** maille du côté endroit tous les **2** rangs, **14** fois.

Il y a au total **109 (117) 124 (124) 126 (131) 134** mailles sur l'aiguille.

DEVANT ET DOS GAUCHE

7. Une fois les augmentations terminées, tricotez le devant et le dos ensemble du côté endroit.

Il y a au total **218 (234) 248 (248) 252 (262) 268** mailles sur l'aiguille.

Placez un marqueur au centre du travail.

8. Lorsque le travail mesure **12 (12) 14 (16) 17,5 (19,5) 22** cm, fermez les **66 (74) 78 (78) 79 (80) 83** mailles du devant du côté endroit, terminez le rang. Sur le rang suivant, du côté envers, fermez les **66 (74) 78 (78) 79 (80) 83** mailles du dos.

Il y a au total **86 (86) 92 (92) 94 (102) 102** mailles restantes pour la manche gauche. Placez un marqueur au centre du travail.

MANCHE GAUCHE

9. Tricotez jusqu'à ce que la manche mesure **6 (7) 5 (7) 8 (5) 5** cm, le dernier rang étant sur l'envers.

Sur le rang suivant, du côté endroit, diminuez **1** maille de chaque côté à l'intérieur de la maille de bordure. Répétez cette diminution toutes les **2** cm, un total de **18 (18) 19 (19) 19 (21) 21** fois. Il y a au total **50 (50) 54 (54) 56 (60) 60** mailles sur l'aiguille. Continuez à tricoter jusqu'à ce que la manche gauche atteigne la même longueur que la manche droite.

Sur le dernier rang, du côté endroit, diminuez **1** maille. Il y a au total **49 (49) 53 (53) 55 (59) 59** mailles sur l'aiguille.

Passer à une aiguille de 3,0 mm (60 cm) en fil "Cosy". Tricotez **5** rangs en côtes * 1 endroit, 1 envers*.

Fermez en côtes.

CAPUCHE

10. Avec une aiguille circulaire de 3,5 mm (60 cm) et le fil "Teddy", relevez des mailles autour de l'encolure. Commencez à **3** cm à l'intérieur du bord droit du devant droit et terminez à **3** cm du bord gauche du devant gauche. Relevez **80 (84) 88 (92) 94 (100) 100** mailles.

Tricotez en jersey endroit en allers-retours à l'intérieur de la maille de bordure de chaque côté.

Lorsque le travail mesure **8** cm, augmentez **14** mailles de manière uniformément répartie. Il y a

en tout **94 (98) 102 (106) 108 (114) 114** mailles sur l'aiguille.

Ensuite, lorsque le travail mesure **13** cm, augmentez **14** mailles de manière uniformément répartie. Il y a en tout **108 (112) 116 (120) 122 (128) 128** mailles sur l'aiguille.


Lorsque le travail mesure **27 (28) 29 (30) 31 (32) 33** cm, le dernier rang étant sur l'envers, divisez le travail en deux au centre.

Tricotez la capuche ensemble sur le dessus, tout en fermant les mailles de la manière suivante : Gardez les deux aiguilles dans la même main avec le côté envers vers l'extérieur. Tricotez la première maille des deux aiguilles ensemble, tricotez la deuxième maille des deux aiguilles ensemble, passez la première maille par-dessus la deuxième.

Continuez de la même manière jusqu'à la fin du rang.

Bordure: Du côté endroit, avec une aiguille circulaire de 3,0 mm (60 cm) et le fil "Cosy", relevez des mailles le long du bord avant de la capuche.

Tricotez **5** rangs en côtes * 1 endroit, 1 envers*. Fermez en côtes.



Bon à savoir

Taille des aiguilles + tension

Chacun tricote de façon différente : certains tricotent avec des aiguilles 2,0 mm et obtiennent le même résultat en termes de grandeur et de qualité de design qu'une personne tricotant avec des aiguilles 4,0 mm. Nous devons cette connaissance à l'équipe de tricoteuses et tricoteurs qui nous rejoignent. La clé pour tricoter une certaine taille dépend largement du style de tricot/des mains/du talent, plutôt que de la taille des aiguilles. C'est pour ces raisons que nous recommandons une fourchette de tailles



LOT31082023

Go handmade

quality design in a unique style